

主な変更内容

1. 波形印字がかすれる不具合を修正
外部サンプリングの入力周波数が10Hz程度以下の時、波形印字が全体的にかすれた印字になります。
 2. 波形印字を開始 (PRINTキーLEDが点灯) しても印字が開始しない事がある不具合を修正
 3. プリンタのシステムエラーが発生する不具合を修正
波形印字中にプリンタのシステムエラーが発生し、印字が停止することがあります。
 4. フッターが印字されない不具合を修正
波形分割機能で分割グラフが無いところにチャンネルが割り振られている状態で波形印字するとフッターが印字されません。
例：波形分割が2分割でグラフ10 (G10) にチャンネルが割り振られている状態で印字された場合に発生します。
 5. PRINTキーLEDが消灯しない不具合を修正
ペンレコ記録を停止後、波形印字は停止しますがPRINTキーLEDが点灯したままになる事があります。
 6. X軸の「0」が印字されない不具合を修正
リモート制御モジュールのPRINT IN信号でペンレコ記録を開始した場合、波形印字のX軸の先頭の「0」が印字されない事があります。
 7. トリガ/マークの印字位置がずれる不具合を修正
リモート制御モジュールのPRINT IN信号で印字を開始した場合、印字開始から100サンプルデータ以内のトリガ/マークの印字位置がずれることがあります。
 8. ペンレコ記録中にサンプリング速度を変更すると、印字が停止する事がある不具合を修正
 9. PRINTキーLEDが消灯せず、「保存中」のダイアログが閉じない不具合を修正
リアルタイム波形印字を用いて記録を行った場合、記録が終了してもPRINTキーLEDが消灯せず、「保存中」ダイアログが閉じないことがあります。
 10. コントロールバーにサンプリング速度が表示されない不具合を修正
サンプリング速度10min/divで起動すると、コントロールバーにサンプリング速度が表示されません。
 11. 測定レンジの選択項目が表示されない不具合を修正
[2CH温度モジュール]CH設定サブメニューの測定レンジ選択ダイアログを開いても、選択項目が表示されません。
 12. 本体起動から3日経過後、アップデートできなくなる不具合を修正
 13. 本体起動から3日経過後、ソフトキーボードが表示されなくなる不具合を修正
- アップデート方法は別紙「RA3100アップデート手順書」を参照してください。